

電腦 DNS 設定教學


目錄

請先判斷作業系統版本再進行設定

判斷電腦作業系統(Windows 7 或 10)	1
Windows 10 更改 DNS 伺服器 IP 位址設定教學	2
Windows 7 更改 DNS 伺服器 IP 位址設定教學.....	7

判斷電腦作業系統(Windows 7 或 10)

以電腦桌面左下角 Logo，如下圖為 Windows 10。



以電腦桌面左下角 Logo，如下圖為 Windows 7。



Windows 10 更改 DNS 伺服器 IP 位址設定教學


STEP 1

以滑鼠右鍵點選 Windows 桌面右下角的網路圖示。



STEP 2

選擇「開啟網路和網際網路設定」。




STEP 3

點選「變更介面卡選項」。




STEP 4

這時候會看到電腦中所有的網路卡，請在目前所使用的**乙太網路網路卡**上按下滑鼠右鍵。



STEP 5

在**乙太網路網路卡**右鍵選單中，選擇「內容」。



STEP 6

選擇「網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)」，然後點選「內容」。



STEP 7

在下方選擇「使用下列的 DNS 伺服器位址」，並輸入自己選用的 DNS 伺服器 IP 位址即可。



設定 DNS 伺服器如上圖


慣用：203.68.92.2

其他：8.8.8.8

Windows 7 更改 DNS 伺服器 IP 位址設定教學

STEP 1

按開始，輸入"網路和共用中心"，接著點擊搜尋結果



STEP 2

點擊左邊的"變更介面卡設定"

The screenshot shows the Windows Network and Sharing Center interface. The breadcrumb path is "控制台 > 所有控制台項目 > 網路和共用中心". The search bar contains "搜尋控制台".

控制台首頁

- 變更介面卡設定** (highlighted with a red box)
- 變更進階共用設定

檢視您基本的網路資訊並設定連線

XDD-PC (這部電腦) — 多重網路 — 網際網路

檢視完整網路圖

檢視作用中的網路 — 連線或中斷連線

網路 2
公用網路

存取類型: 網際網路
連線: 區域連線

無法辨識的網路
公用網路

存取類型: 無網路存取
連線: VirtualBox Host-Only Network

變更網路設定


- 設定新的連線或網路**
設定無線、高頻、撥號、隨機操作或 VPN 連線; 或設定路由器或存取點。
- 連線到網路**
連線或重新連線到無線、有線、撥號或 VPN 網路連線。
- 選擇家用群組和共用選項**
存取位於其他網路電腦的檔案和印表機, 或變更共用設定。
- 疑難排解問題**
診斷與修復網路問題, 或取得疑難排解資訊。

請參閱

- HomeGroup
- Windows 防火牆
- 網際網路選項


STEP 3

這邊會列出你所有的網路卡和連線設定




STEP 4

如果你是透過路由器或是 DHCP 連線的，請在接網路線的介面卡按右鍵並點選內容




STEP 5

在內容可以看到各種網路功能，選取 IPv4 之後點一下內容



STEP 6

然後就會進入 IP 和 DNS 的設定視窗，大概是長這樣



STEP 7

把 DNS 改成手動輸入，填入你想使用的 DNS 伺服器 IP，確定之後就完成了。如下圖

